

Supprimer définitivement un fichier

Par Clément JOATHON

Dernière mise à jour : 29/06/2015

Lorsque vous supprimez un fichier dans Windows, il est tout d'abord placé dans la corbeille puis effacé lorsque vous videz celle-ci. Mais cette opération est un leurre : seuls les liens vers ces fichiers qui se trouvent dans la table d'allocation des fichiers de votre disque dur sont supprimés.


De ce fait, de nombreux programmes, comme [Recuva](#)¹ permettent de récupérer avec succès des documents supprimés. Génial s'il s'agit d'une suppression accidentelle. Mais cela est particulièrement problématique pour **vos fichiers sensibles et personnels** que vous souhaitez supprimer définitivement.

La solution : **écrire plusieurs fois par-dessus les données restantes** en prenant soin de choisir des motifs aléatoires afin d'éviter de pouvoir récupérer vos données. Le logiciel gratuit [Eraser](#) se charge de cela directement depuis l'explorateur.

Télécharger et installer Eraser

Eraser est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger depuis PC Astuces.


1. Rendez-vous sur [la fiche de Eraser](#)² dans la logithèque PC Astuces.
2. Cliquez sur **Télécharger gratuitement**.




3. Enregistrez le fichier sur votre disque dur.

¹ <http://www.pcastuces.com/logitheque/recuva.htm>


² <http://www.pcastuces.com/logitheque/eraser.htm>




4. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier.




5. Dans l'assistant qui s'affiche, cliquez sur **Next**.




6. Cochez la case **I accept the terms in the License Agreement** et cliquez sur **Next**.




7. Cliquez sur le bouton **Typical**.



8. Cliquez alors sur **Install**.



9. Cliquez enfin sur le bouton **Finish**.




Configurer la suppression

Eraser vous propose plusieurs méthodes pour effacer vos données. La méthode Gutmann est la plus efficace.


1. Double cliquez sur l'icône d'Eraser sur le Bureau.




2. Déroulez la liste **Default file erasure method** et sélectionnez l'option **Gutmann (35 passes)**.



- Déroulez ensuite la liste **Default unused space erasure method** et sélectionnez l'option **Gutmann (35 passes)**.




- Cliquez alors sur le bouton **Save Settings** et fermez la fenêtre.




Supprimer un fichier

Maintenant que Eraser est installé, vous pouvez facilement supprimer un fichier définitivement depuis l'explorateur Windows.


- Dans l'explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit sur le fichier, le dossier ou la sélection de fichiers à supprimer.



2. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Eraser** puis sur **Erase**.



3. Le fichier est alors supprimé. Si le fichier est volumineux, cela peut durer plusieurs minutes. Une notification dans la barre des tâches vous informe lorsque l'opération est finie.



Il sera alors impossible de récupérer le fichier supprimé de cette façon.

Pour aller plus loin

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :



http://www.pcastuces.com/pratique/securite/supprimer_definitivement/page1.htm

Conditions d'utilisation

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces.

À propos

PC Astuces est un site d'entraide informatique **entièrement gratuit**.

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas.
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins.
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran.
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit.
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions efficaces.

<http://www.pcastuces.com>