

Suma[®] Special Pur-Eco

Détergent liquide pour la vaisselle en machine,
en eau mi-dure

Description

Suma Special Pur-Eco L4 est un détergent liquide concentré pour le lavage automatique de la vaisselle, spécialement conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau mi-dure.

Propriétés principales

Suma Special Pur-Eco L4 est un détergent liquide approprié à une utilisation dans un grand nombre de lave-vaisselle à compartiment unique ou multiple. Son mélange d'alcalins et d'agents d'inhibition d'entartrage puissants élimine parfaitement les graisses et les taches incrustées. Les agents d'inhibition d'entartrage puissants empêchent également la formation de tartre en eau mi-dure.


Avantages

- Attaque rapidement les graisses et les souillures alimentaires incrustées
- Economique à l'usage grâce à sa formule hautement concentrée
- Evite la formation de tartre dans les lave-vaisselle en eau mi-dure à dure

Mode d'emploi

Suma Special Pur-Eco L4 est généralement utilisé avec un doseur automatique de Diversey Care. Cependant, il peut aussi être utilisé avec les pompes de dosage intégrées. Afin d'obtenir les meilleurs résultats de nettoyage en eau douce, doser à une concentration de 0.4ml/L . Un dosage de 2 ml/L prévient la formation de tartre dans des conditions d'eau jusqu'à 140 ppm CaCO₃, 7.87° dH, 14°F. Le dosage correct dépend des spécificités du site (dureté de l'eau, degré de souillure, procédures). Lors de la première utilisation, rincer la pompe et les tuyaux de transport du système de dosage afin d'éviter une cristallisation éventuelle due à un mélange de produits.

L4



Suma[®] Special Pur-Eco

Détergent liquide pour la vaisselle en machine,
en eau mi-dure

Données techniques

Aspect	Liquide limpide jaune
Valeur pH (pur):	> 12
Densité Relative (20 °C):	1.27 g/cm ³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante (Safety Data Sheet). Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes.

De préférence laver la vaisselle toujours dans un lave-vaisselle complètement rempli. Eviter le sur- ou le sous-dosage du détergent. Laver à la température la plus faible qui garantit toujours des résultats hygiéniques. Recycler les emballages vides.

Compatibilité du produit

Sous réserve des conditions d'emploi, Suma Special Pur-Eco L4 est approprié à la plupart des matériaux communément rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux alcalins comme le cuivre, le laiton, l'aluminium ou le caoutchouc.

Autorisations

Suma Special Pur-Eco L4 répond aux critères de l'Ecolabel scandinave et est donc certifié SWAN.